貸出用モバイルルータの設定方法

Step.**Ol** モバイルルータに SIM カードを挿入し、電源を入れる。

| モバイルルータの背面カバーをスライドさせて外します。



2 microSIM カードスロットのカバーを矢印①の方向にスライドさせてロックを外し、矢印
 ②の方向にカバーを開きます。



3 切り欠きの方向③に注意し、SIM カードの金属面を下に向け、SIM カードスロットにのせます。



4 カバーを閉じて④の矢印の方向にスライドさせて、ロック⑤をかけます。



5 バッテリーを入れ、背面カバーを閉じます。



6 本体中央の電源ボタンを長押して、電源を入れます。



Step.02 SSID とキーを確認し、クロームブックにモバイルルータを接続させる。

1 電源が入った後、電源ボタンを押すと画面の表示が変わります。複数回電源ボタンを押し、 以下のプライマリ SSID 及びプライマリキーを表示させます。

2 クロームブックの電源を入れ、ログインをします(ログイン方法(パスワード)は児童生徒が
 把握しています)。クロームブックの画面右下の アイコンをクリックします。

16:37

3 未接続の文字をクリックします。

4 Wi-Fi 一覧に | で確認した SSID が表示されるので、これを選択し、 | で確認したキーを入

力します。	ここに で確認した SSID が表示さ	
< ネットワーク O €	れるので、クリックします。	パスワードに丨で確認
Wi-Fi 😨 🗬	Wi-Fi ネットワークへの接続	したキーを入力した
FREESPOT	ssiD 1 で確認した SSID が表示される	後、「接続」をクリッ
♥ wifi_square	1 て 単語語 じ に 3510 がっかり されいる	クします。
😪 Rakuten Hand	PSK (WPA またはRSN)	
°2 pr400n-98561b-1		
p r400n-ed22c1-1		
∽ 'freespot'=SecurityPassword(AES)	このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する	
♥ pr400n-98561b-2	キャンセル 接続	

- Step.03 モバイルルータにログインをする。
- 2 パスワード入力画面が表示されたら、初期設定の admin と入力し、「ログイン」をクリ

Step.04 モバイルルータに SIM カードの情報を入力する。

- 1 かんたん設定を選択し、以下の情報を入力して「次へ」をクリックします。 プロファイル名 任意で文字列でよい(モバイルルータに貼ってあるシールの数字等)。 ユーザー名 <u>SIM カードの契約したメーカーに確認の上、ご入力ください。</u>
 - パスワード SIM カードの契約したメーカーに確認の上、ご入力ください。

APN <u>SIM カードの契約したメーカーに確認の上、ご入力ください。</u>

	1 基本清報	プロファイル設定	の以西桂却たくカ
①かんたん設定を 選択します。 2 「次へ」をクリックし	アルトレンジェン サントレンジェン サントリーク的まま レいい目まま レードル細ま ウレードル細ま ウレードル細ま マンフトウェアアップデート オーオ (な 再)	プロファイル設定 プロファイル設定 ユーザ名 パスワード APN 認証方式 一単格 ○ IPV4 ○ IPV4v6 次へ	 ② 必要情報を入力します。 ③ 「次へ」をクリックします。
	 ▲ ダ (父父父) ● 本原目 ● かんたん溜ま ● むパコルネットワーク度 ● むパコルネットワーク度 ● ひんか起ま ● ホーク設ま ■ カレードル窓ま ● システム脱ま ● システム脱ま ● システム脱ま 	(本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (**********	「次へ」をクリック
3 「次へ」をクリックし	ます(変更し)	- ない)。 ログインパスワード設定 単在のパスワード 新しい(スワード 新しい(スワードの構成) 尾る スキップ 次へ	しょす。 「次へ」をクリック します。

4 設定内容が表示されるので、確認をし、「完了」をクリックします。

以上で設定は終了となります。